


การปรุงดินผสมให้ดีสำหรับปลูกพืชผักสวนครัว...ไม้กระถาง

หลักการสำคัญ : การปรุงดินผสมสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวไม้กระถางให้ดี ต้องปรุงดินให้ร่วนซุย และอุดมไปด้วยธาตุอาหารพืช...ใช้สารเร่งซุบเปอร์ พต.3 ขยายเชื้อไตรโคเตอรมา เพื่อควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า

วัสดุ :


①  ดินร่วน
- ใช้ 1 ส่วน 40 กก.


②  ปุ๋ยคอกป่นหมัก หรือ ปุ๋ยหมัก
- ใช้ 1 ส่วน 30 กก.


③  ปุ๋ยดอก
- ใช้ 1 ส่วน 30 กก.


④  สารเร่งซุบเปอร์ พต.2
- ใช้ 1 กก. ผสมน้ำ กับสารเร่งซุบเปอร์ พต.3 1 ซอง ตันให้เข้ากัน 5 นาที

⑤  *สูตร น้ำหมักปลา.
- ปลา 30 กก. ⑥
- ผลไม้หรือสับปะรด 10 กก.
- กากน้ำตาล 10 กก.
- สารเร่ง พต.2 1 ซอง + น้ำ 10 ลิตร
*วิธีทำ สับปลาให้ชิ้นเล็ก ⑦
เทลงผสมกับผลไม้ กากน้ำตาล และ น้ำ ตันให้เข้ากัน ปิดฝาตั้งไว้ 1-2 ตม หมักให้ขึ้นวัน จึงใช้ได้..

 สารเร่งซุบเปอร์ พต.1
- ใช้ 1 ซอง.

 สารเร่งซุบเปอร์ พต.3
- ใช้ 1 ซอง.



วิธีทำ : ผสมดินทุกตัวที่กล่าวไว้ทั้งหมดให้เข้ากัน โดยต่อมปุ๋ยตามน้ำใช้ช้อน...อย่าแฉะ ลองกำดูพอแน่นก่อน  ตามขึ้นพอประมาณ 60% ให้กองไว้ 1 ชม. แล้วร่อน篩ให้ละเอียด สักประมาณ 30 ซม. ต่อมด้วยกรรมาสีบนปากหรือสแตนพรางเหล็ก 7 วัน เพื่อให้ สารเร่งซุบเปอร์ พต.3 (เชื้อไตรโคเตอรมา) ขยายเชื้อเต็มทั่วทั้งกอง แล้วนำไปใช้ได้.

จัดทำโดย : สำนักงานพัฒนาที่ดิน พต.1 โทร. 02-577-3372
อ้างอิงข้อมูลจาก : กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร. 02-561-5119